



מעבדה 1



CSRP

Group Policy

קביעת תצורה בסיסית ל-GPO

-עמוד 1-

כל הזכויות שמורות © סיבר סקול בע"מ, אילנות 7, ברמיאל | 077-7781383

נושאי המעבדה



החל מדיניות כלליות על מחשבים בתוך Domain.

זמן מוערך



20-40 דקות

ידע מקדים



תלמידים צריכים להיות בעלי ידי של מבנה ADUC.

סביבת המעבדה



● כלים

Windows Server 2012 (DC) ○

Windows 7/10 ○

משימת מעבדה:

התאמן על קביעת תצורת Group Policy בתוך Domain בעזרת Group Policy Management.

1. צור 4 GPO חדשים עבור המדיניות הבאות:

- בטל את הגישה ל-Control Panel עבור משתמשי מחלקת Sales.
- בטל את הגישה ל-CMD עבור משתמשי מחלקת Sales.
- בטל את הגישה ל-Registry עבור משתמשי מחלקת Sales.
- הסר את האייקון של פח המיחזור מכל שלחונות העבודה ב-Domain.

ב:-Server1 (DC)

ביטול Control Panel:

- נווט בעזרת השלבים הבאים:

Server Manager->Tools->Group Policy Management->Forest

Cyber.com->Domains->Cyber.com->Sales

- לחץ קליק ימני על 'Sales' ובחר 'Create a GPO in this domain, and link it here'...
- קרא לו 'Disabling Control Panel', לחץ קליק ימני ובחר ב-Edit
- נווט בעזרת השלבים הבאים: User Configuration ->Administrative Templates->Control Panel
- לחץ דאבל קליק על Prohibit access to Control Panel and PC settings ואפשר את המדיניות.

ביטול CMD:

נווט בעזרת השלבים הבאים: User Configuration ->Administrative Templates->System
לחץ דאבל קליק על Prohibit access to Command Prompt ואפשר את המדיניות.

ביטול Registry:

נווט בעזרת השלבים הבאים: User Configuration ->Administrative Templates->System
לחץ דאבל קליק על Prohibit access editing tools ואפשר את המדיניות.

מחיקת פח המיחזור (רמת ה-Domain):

נווט בעזרת השלבים הבאים: Desktop-User Configuration ->Administrative Templates->System
>System

לחץ דאבל קליק על Remove Recycle Bin icon from Desktop ואפשר את המדיניות.

הרצת פקודת עידכון מדיניות ויודא שההגדרות הוחלו:

2. התחבר למכונה הוירטואלית של ה-Client עם משתמש מתוך מחלקת Sales.

- פתח את ה-CMD והרץ את **gpupdate /force**.
- סגור את ה-CMD ותנסה לפתוח אותו שוב (הוא לא ייפתח).

רמז: לחץ WinKey+R, כתוב CMD ולחץ אנטר.

- נסה לגשת אל ה-Control Panel

רמז: לחץ WinKey+R, כתוב Control ולחץ אנטר.

- נסה לגשת ל-Registry

רמז: לחץ WinKey+R, כתוב Regedit ולחץ אנטר.

- התנתק מהמכונה הוירטואלית של ה-Client והתחבר שנית עם משתמש אחר ממחלקת Managers.
- בדוק אם האייקון של פח המיחזור נמצא על שולחן העבודה (הוא לא צריך להיות שם).
- פתח את ה-CMD (אתה אמור להצליח לפתוח אותו).
- פתח את ה-Control Panel (אתה אמור להצליח לפתוח אותו).
- פתח את ה-Registry (אתה אמור להצליח לפתוח אותו).